


Windows 7 - Windows Live Mail (IMAP mit SSL)

Öffnen das Programm Windows Live Mail. Sollte sich das Programm noch nicht auf Ihrem Rechner befinden, können Sie dieses kostenfrei auf der Microsoft Webseite herunterladen.

Link: <http://windows.microsoft.com/de-de/windows-live/essentials>

Nach dem ersten Start von Windows Live Mail sollte sich der Assistent zum Einrichten eines Email Kontos öffnen. Erscheint bei Ihnen kein Assistent klicken Sie bitte auf "**E-Mail-Konto hinzufügen**".



Im folgenden Assistenten tragen Sie Ihre E-Mail Adresse, Ihr Kennwort und Ihren Namen in die vorgegebenen Felder. Setzen Sie einen Haken bei "**Servereinstellungen für das E-Mail-Konto manuell konfigurieren**" und klicken Sie danach auf "**Weiter**".

Windows Live Mail

E-Mail-Konten hinzufügen

Melden Sie sich jetzt an, wenn Sie über eine Windows Live ID verfügen. Falls Sie über keine verfügen, können Sie später eine erstellen.
[Bei Windows Live anmelden](#)

E-Mail-Adresse:

[Windows Live-E-Mail-Adresse holen](#)

Kennwort:

 Dieses Kennwort speichern

Anzeigename für Ihre gesendeten Nachrichten:

Servereinstellungen manuell konfigurieren

Die meisten E-Mail-Konten können mit Windows Live Mail verwendet werden, einschließlich

Hotmail
Gmail
und viele weitere.

Tragen Sie im folgenden Dialog als Posteingangsserver "**post.datel-dessau.de**" und als Postausgangsserver "**post.datel-dessau.de**" in die vorgegebenen Felder ein. Überprüfen Sie ob der automatisch eingetragene Anmeldebenutzername mit dem von der DATEL vorgegebenen Daten übereinstimmen. Gegebenenfalls korrigieren Sie den Eintrag. Setzen Sie zum Schluss einen Haken bei "**Postausgangsserver erfordert Authentifizierung**" und klicken Sie danach auf "**Weiter**".

The screenshot shows the 'Server settings configuration' dialog box in Windows Live Mail. The title bar reads 'Windows Live Mail'. The main heading is 'Servereinstellungen konfigurieren'. Below the heading is a note: 'Wenden Sie sich an Ihren ISP oder Netzwerkadministrator, wenn Sie die Einstellungen Ihres E-Mail-Servers nicht kennen.' The dialog is divided into two columns: 'Informationen zum Posteingangsserver' and 'Informationen zum Postausgangsserver'. In the left column, 'Servertyp:' is set to 'IMAP', 'Serveradresse:' is 'post.datel-dessau.de', 'Port:' is '993', and 'Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)' is checked. 'Authentifizierung mit:' is set to 'Klartext', and 'Anmeldebenutzername:' is 'max.mustermann'. In the right column, 'Serveradresse:' is 'post.datel-dessau.de', 'Port:' is '465', and both 'Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)' and 'Erfordert eine Authentifizierung' are checked. At the bottom right, there are three buttons: 'Abbrechen', 'Zurück', and 'Weiter'.

Beenden Sie den Assistenten indem Sie auf "**Weiter**" klicken.